



## Backup de Jeux Wii avec Wikey Utilities / DVD Dump



Créé le 10/05/2007

### Matériel nécessaire :

- un moyen de lancer les .dol (puce, SDLoad + Gecko + AR, SD Media Launcher...).




- un adaptateur Carte mémoire GC -> SD (Gecko, SD Media Launcher, Homemade).



- une SD card vierge (1Go min. conseillé mais même plus petite supportée).



- Un jeu Wii ou Gamecube original à dumper. (dump d'un backup en cours de test, apparemment fonctionne a condition d'avoir une puce).



- Une manette Gamecube est fortement conseillée mais l'utilisation du bouton Reset possible.




## Backup de Jeux Wii avec Wiikey Utilities / DVD Dump



Créé le 10/05/2007

### Préparation de la SD Card :

- Lancez Wiikey Utilities et insérez votre SD Card dans votre PC.



- Ouvrez l'onglet Disc Backup.
- Indiquez la lettre de votre lecteur de Carte SD.
- Cliquez sur le bouton Prepare Card for Disc Backup.

**ATTENTION :** Lors de cette manipulation, toutes les données présentes sur la SD Card seront effacées. Faites-en une sauvegarde avant.

- Une nouvelle fenêtre devrait alors s'ouvrir. Elle vous demandera d'insérer votre SD Card (faite le si vous ne l'avez pas encore fait). Faites Entrée.
- Il vous sera alors demandé de confirmer le formatage, tapez alors : Y puis Entrée.
- Le formatage commence et doit durer entre 5 et 10 minutes en fonction de votre SD Card.
- Une fois cette étape finie, un fichier de environ 95% la taille de votre SD Card a dû être crée sur celle-ci. Ne le supprimez pas, il est nécessaire au Dump.



## *Backup de Jeux Wii avec Wikey Utilities / DVD Dump*



*Créé le 10/05/2007*

### Utilisation de DVDdump.dol :

- Lancez DVDdump.dol sur votre Wii à l'aide de la méthode que vous utilisez habituellement pour lancer les homebrew.
- Insérez votre SD Card précédemment formaté dans l'adaptateur Carte mémoire GC -> SD.
- Insérez votre adaptateur Carte mémoire GC -> SD dans le slot A de votre Wii.
- Insérez le jeu original à dumper dans le lecteur de la Wii.
- Appuyer sur le bouton A de votre manette Gamecube.
- DVDdump va alors analyser le DVD du jeu pour savoir en combien de chunk va devoir être effectué le dump en fonction de votre SD Card. (5 chunk pour un jeu Wii et une SD Card de 1Go).
- Appuyer à nouveau sur le bouton A de votre manette Gamecube.
- Le Dump commence alors.
- Une fois le dump sur le premier chunk terminé, la manette GC vibre et un écran vous invite à vider la SD et à la remettre.
- Retirez alors la SD Card et insérez-la dans votre PC.
- Cliquez alors sur le bouton Dump SD Data dans Wikey Utilities
- Une nouvelle fenêtre se lance et le transfert commence.
- Une fois terminé, la fenêtre se referme et une boîte de dialogue vous demande si ce transfert été le dernier. (« Was that the last chunk ? »). Répondre No tant que ce n'est pas le dernier.
- Retirez la SD Card du PC et la remettre dans la Wii.
- Appuyer sur le Bouton A de la manette GC pour relancer la suite du dump.